

Setor de Vendas

- Representante de Venda
- Condições de Pagamento
- Tabelas de Preço
- Tipos de Vendas
- Usuários Web/Móvel
- Configurações WEB/Móvel

Representante de Venda

Caminho: Arquivos -> Setor de Vendas -> Representantes de Vendas

Código	2	Filial	SISTEMA DE DEMONSTF
Tipo Pessoa	Jurídica	Ativo	Sim
Nome	MICROSYS SISTEMAS		
Endereço	Rod. BR 282 KM 606,5		
Bairro	INDUSTRIAL		
Município	2898	MARAVILHA	UF SC
Cep	89874000	Fone	(49) 3664-5000
Fax		Celular	
Inscrição		Cnpj	86910502000175
Cpf		Comissão	2
Tabela Venda			
Tabela Descontos			
Supervisor			
E-Mail	contato@microsys.inf.br		
Home Page	http://www.microsys.inf.br/		
Pessoa contato			
Tipo Comissão	Liquidação	Conta Corrente	

Neste módulo são cadastrados os Vendedores/Representantes que podem ser vinculados as Vendas.

Cada Representante é vinculado a uma Filial e deve ter seus dados preenchidos.

Existem duas configurações que são importantes ressaltar: Comissão e Tipo Comissão.

-> **Comissão:** Este campo recebe o percentual de Comissão recebida frente ao Valor Líquido das vendas a qual esse Representante estiver vinculado.

-> **Tipo Comissão:** O tipo Comissão é dividido em duas opções, Faturamento, que gera a comissão quando o Pedido de Venda for Faturado. E a Liquidação que gera a comissão apenas quando o financeiro a qual o vendedor estiver vinculado for baixado.

[Voltar à página inicial](#)

Condições de Pagamento

Caminho: Arquivos -> Setor de Vendas -> Condições de Pagamento

Código	
<input type="text" value="3"/>	
Descrição	
<input type="text" value="A PRAZO - 30/60/90"/>	
Parcelas	Dias entre as parcelas
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="30"/>
Forma Pagto	Palm
<input type="text" value="Boleto"/>	<input type="text"/>
Entrada	Comissão
<input type="text" value="Não"/>	<input type="text"/>
Condição	Juros
<input type="text" value="À Prazo"/>	<input type="text"/>
Indicação SPED / C140	Gerar Fatura TEF
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cod. Pagamento ECF	
<input type="text" value="03"/>	

São cadastrados nesse módulo as condições de pagamento utilizadas nas vendas. Pode ser cadastrado varias opções, A Vista, A Prazo, A Prazo com destacamento de número de parcela e vencimento ou mesmo Sem Pagamento.

1) A Vista

Código	
<input type="text" value="1"/>	
Descrição	
<input type="text" value="A Vista"/>	
Parcelas	Dias entre as parcelas
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>
Forma Pagto	Palm
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Entrada	Comissão
<input type="text" value="Não"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Condição	Juros
<input type="text" value="À Vista"/>	<input type="text"/>
Indicação SPED / C140	Gerar Fatura TEF
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cod. Pagamento ECF	
<input type="text" value="01"/>	

Para uma Condição de Pagamento a Vista, deve-se informar:

- Parcelas = 1;
- Dias entre as Parcelas = 0;
- Entrada = Não;
- Condição = A Vista.

2) A Prazo

Código	3	Código	27
Descrição	A PRAZO - 30/60/90	Descrição	A PRAZO
Parcelas	3	Parcelas	1
Dias entre as parcelas	30	Dias entre as parcelas	0
Forma Pagto	Boleto	Forma Pagto	Boleto
Palm		Palm	
Entrada	Não	Entrada	Não
Comissão		Comissão	0,00
Condição	A Prazo	Condição	A Prazo
Juros		Juros	
Indicação SPED / C140		Indicação SPED / C140	
Gerar Fatura TEF		Gerar Fatura TEF	
Cod. Pagamento ECF	03	Cod. Pagamento ECF	03

Para uma Condição de Pagamento a Prazo é possível informar uma condição de Prazo genérica e na hora da venda informar o número de parcelas da venda, ou cadastrar com antecedência as condições com o número de parcelas fixas.


- Parcelas = Número de parcelas vinculada a condição;
- Dias entre as parcelas = Quantidade de dias entre uma parcela ou outra, por padrão é informado 30 dias;
- Forma Pagto = Para condições a prazo normalmente é informado Boleto;
- Entrada = Não
- Condição = A Prazo

3) A Prazo com Entrada

A diferença da condição A Prazo para a condição A Prazo com Entrada ocorre na opção Entrada = Não/Sim.

Quando a opção Entrada estiver = Sim, a primeira parcela vai ser baixada automaticamente e vai cair no caixa.

4) Sem Pagamento



The screenshot shows a configuration window with the following fields and values:

Field	Value
Código	28
Descrição	SEM PAGAMENTO
Parcelas	0
Dias entre as parcelas	0
Forma Pagto	[Dropdown arrow]
Palm	[Dropdown arrow]
Entrada	Não
Comissão	[Dropdown arrow]
Condição	Sem Pagamento
Juros	[Dropdown arrow]
Indicação SPED / C140	[Dropdown arrow]
Gerar Fatura TEF	[Dropdown arrow]
Cod. Pagamento ECF	[Dropdown arrow]

A condição Sem Pagamento é normalmente utilizadas para remessa/Retorno, Garantias ou Devolução.

Sua configuração segue as seguintes opções:

- Parcelas = 0;
 - Dias entre as parcelas = 0;
 - Entrada = Não;
 - Condição = Sem Pagamento;
-

[Voltar à página inicial](#)

Tabelas de Preço

Caminho: Arquivos -> Setor de Vendas -> Tabelas de Preço

[Voltar à página inicial](#)

Tipos de Vendas

Usuários Web/Móvel

Configurações WEB/Móvel