

Condições de Pagamento

Caminho: Arquivos -> Setor de Vendas -> Condições de Pagamento

Código	
<input type="text" value="3"/>	
Descrição	
<input type="text" value="A PRAZO - 30/60/90"/>	
Parcelas	Dias entre as parcelas
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="30"/>
Forma Pagto	Palm
<input type="text" value="Boleto"/>	<input type="text" value=""/>
Entrada	Comissão
<input type="text" value="Não"/>	<input type="text" value=""/>
Condição	Juros
<input type="text" value="À Prazo"/>	<input type="text" value=""/>
Indicação SPED / C140	Gerar Fatura TEF
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Cod. Pagamento ECF	
<input type="text" value="03"/>	

São cadastrados nesse módulo as condições de pagamento utilizadas nas vendas. Pode ser cadastrado varias opções, A Vista, A Prazo, A Prazo com destacamento de número de parcela e vencimento ou mesmo Sem Pagamento.

1) A Vista

Código	
<input type="text" value="1"/>	
Descrição	
<input type="text" value="À Vista"/>	
Parcelas	Dias entre as parcelas
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>
Forma Pagto	Palm
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Entrada	Comissão
<input type="text" value="Não"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Condição	Juros
<input type="text" value="À Vista"/>	<input type="text"/>
Indicação SPED / C140	Gerar Fatura TEF
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cod. Pagamento ECF	
<input type="text" value="01"/>	

Para uma Condição de Pagamento a Vista, deve-se informar:

- Parcelas = 1;
- Dias entre as Parcelas = 0;
- Entrada = Não;
- Condição = A Vista.

2) A Prazo

Código	3	Código	27
Descrição	A PRAZO - 30/60/90	Descrição	A PRAZO
Parcelas	3	Parcelas	1
Dias entre as parcelas	30	Dias entre as parcelas	0
Forma Pagto	Boleto	Forma Pagto	Boleto
Palm		Palm	
Entrada	Não	Entrada	Não
Comissão		Comissão	0,00
Condição	A Prazo	Condição	A Prazo
Juros		Juros	
Indicação SPED / C140		Indicação SPED / C140	
Gerar Fatura TEF		Gerar Fatura TEF	
Cod. Pagamento ECF	03	Cod. Pagamento ECF	03

Para uma Condição de Pagamento a Prazo é possível informar uma condição de Prazo genérica e na hora da venda informar o número de parcelas da venda, ou cadastrar com antecedência as condições com o número de parcelas fixas.

- Parcelas = Número de parcelas vinculada a condição;
- Dias entre as parcelas = Quantidade de dias entre uma parcela ou outra, por padrão é informado 30 dias;
- Forma Pagto = Para condições a prazo normalmente é informado Boleto;
- Entrada = Não
- Condição = A Prazo

3) A Prazo com Entrada

A diferença da condição A Prazo para a condição A Prazo com Entrada ocorre na opção Entrada = Não/Sim.

Quando a opção Entrada estiver = Sim, a primeira parcela vai ser baixada automaticamente e vai cair no caixa.

4) Sem Pagamento

Código	
<input type="text" value="28"/>	
Descrição	
<input type="text" value="SEM PAGAMENTO"/>	
Parcelas	Dias entre as parcelas
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Forma Pagto	Palm
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Entrada	Comissão
<input type="text" value="Não"/>	<input type="text" value=""/>
Condição	Juros
<input type="text" value="Sem Pagamento"/>	<input type="text" value=""/>
Indicação SPED / C140	Gerar Fatura TEF
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Cod. Pagamento ECF	
<input type="text" value=""/>	

A condição Sem Pagamento é normalmente utilizadas para remessa/Retorno, Garantias ou Devolução.

Sua configuração segue as seguintes opções:

- Parcelas = 0;
- Dias entre as parcelas = 0;
- Entrada = Não;
- Condição = Sem Pagamento;

[Voltar à página inicial](#)

Revision #2

Created Mon, Sep 28, 2020 1:59 PM by [Lucas Tumeleiro](#)

Updated Thu, Jan 7, 2021 8:09 PM